EXCEED KONFIGURATION

Man gehe unter "Start" \rightarrow bei der Suche eingeben "Exceed".

Danach klicke man mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf das Programm Exceed und klickt auf "Xconfig".



Nun geht man auf "Netzwerk und Kommunikation". Bei Modus muss stehen: **"XDMCP Query"** und klicke dann auf "Konfigurieren".

Dort sollte nun folgendes Eingetragen werden:

Allgemein			ОК
Host verbinden:	thales.mi.uni-koeln.de		Abbreche
Display-Kennung:	HCLpcXserver: 1014048043	Neue Kennung	0.1
Display-Klasse:	HCLpcXserver		Standar
Schlüssel:			Hilfe
Beenden w Clients ab	i ft alle Ersten Display-Manager w	vählen	
Netzwerkadap	er		
Adapter-	P-Adresse:		
◯ Netzwer	c-Schnittstellen	Einstellungen	
XDMCP-Rundspr	uch		
Host-	xdmcp.txt	Bearbeiten	
Host-			
Host- Listendatei:		Durchsuchen	
Host- Listendatei:	uch-/Multicast	Durchsuchen	
Host- Listendatei: Rundspri Adresse:	uch-/Multicast 255.255.255.255	Durchsuchen	

Um nun die richtige Bildschirmkonfiguration zu erhalten, geht man folgendermaßen vor:

Man klickt auf "Display und Video" und stellt die Einstellung so ein:

26	Exceed.xcfg - Xconfig -	
Datei Aktionen Ansicht Hilfe		
🎯 🏏 🔒 💋 🚫	e	
Häufige Aktionen	Bildschim 0 Allgemeine Einstellungen Monitor-Info Video Erweiterte Einstellungen	
Standardeinstellungen wiederherstellen Wilfe	Viel Molinute Bildschim verwenden	
Bildschirme wechseln 🙁	O Mehrere Geschwindigkeit Langsam ✓ Datei: xrdb.txt ● Einzeln Betrag 25 Bearbeiten Durchsuchen	
Bildschim (Serverbildschim TrueColor Fensterdarstellung	
Bildschirm hinzufügen	□ voiiblid Breite 0 Höhe 0 Geometrie beim Beenden speichem	
		2
Bereit	NUM	

Anschließend auf das grüne Häkchen klicken und fertig.